

**Anexa 3 – ACORD PRIVIND ACCESAREA SI RAPORTAREA DE DATE**  
Formular 3a – Date relevante și modalitate de comunicare date relevante de către  
Participantul la Piață

<b>Nr. crt.</b>	<b>Numar camp din TRUM*</b>	<b>Identificator camp</b>	<b>Descriere</b>	<b>Observatii</b>
1.	Camp 1	ID Participant la piata	Cod ACER	
2.	Camp 4	ID Contraparte	Cod ACER	
<b>3.</b>	<b>Camp 6</b>	<b>ID Entitate raportoare</b>	<b>B0000117H.RO</b>	<b>Codul ACER al OPCOM</b>
4.	Camp 11	Indicator Buy/sell	1 caracter	Valori acceptate: B=Buy; S= Sell; C=Buy and Sell
5.	Camp 21	ID Contract	Sir, max. 50 caractere (litere mari, litere mici, cifre, "_", "-", ":")	ID Contract se va completa din datele raportate de OPCOM la ACER, ce au fost puse la dispozitia participantilor prin serverul OPCOM FTPS.
6.	Camp 22	Nume Contract	Sir, max. 200 caractere	Nume Contract se va completa din datele raportate de OPCOM la ACER, ce au fost puse la dispozitia participantilor prin serverul OPCOM FTPS. Pentru contractele raportate backloading se va completa obligatoriu „ <b>BACKLOADING</b> ”
<b>7.</b>	Camp 23	Tip Contract	2 caractere	Valori acceptate: AU=Auction; CO=Continuous; FW=Forward style contract; FU=Future style contract; OP=Option style contract; OP_FW=Option on a forward; OP_FU=Option on a future; OP_SW=Option on a swap; SP=Spread; SW=Swap (financia); OT=Other. Pentru contractele raportate backloading se va completa obligatoriu „ <b>FW</b> ”
8.	Camp 24	Tip energie	2 caractere	Valori acceptate: EL=Electricity; NG=Gas;
9.	Camp 26	Metoda de decontare	1 caracter	Valori acceptate: P=Physical; C=Cash; O=Optional for counterparty;
<b>10.</b>	<b>Camp 27</b>	<b>ID Piata organizata</b>	<b>B0000117H.RO</b>	<b>Codul ACER al OPCOM (unde s-a realizat tranzactia): B0000117H.RO</b>
11.	Camp 30	Marca de timp a tranzactiei	16 caractere, format ISO 8601 "aaaa-ll-zzThh:mm"	Marca de timp a tranzactiei se completeaza cu data si timpul (ora, minute) actului aditional prin care s-a realizat modificarea valorii deja raportate.
12.	Camp 31	Identificator unic tranzactie	Sir, max. 100 caractere (litere mari, litere mici, cifre, "_", "-", ":").	Identificatorul unic al tranzactiei (UTI) se va completa din datele raportate de OPCOM la ACER, ce au fost puse la dispozitia

Nr. crt.	Numar camp din TRUM*	Identificator camp	Descriere	Observatii
				participanților prin serverul OPCOM FTPS.
13.	Camp 35	Pret	Numar, 2 cifre zecimale, separator zecimal \".\" Exemple: 25.60; 234.98; 1234.89; 123.00	
<b>14.</b>	<b>Camp 37</b>	<b>Moneda</b>	<b>RON</b>	
15.	Camp 40	Cantitate	Numar, 3 cifre zecimale, separator zecimal \".\" Exemple: 1.560; 12.435; 125.987; 1256.230	
<b>16.</b>	<b>Camp 42</b>	<b>Unitate de masura pentru linia 15 (campul 40)</b>	<b>MW, MWh/h</b>	<b>Unitatea de masura pentru cantitate</b>
<b>17.</b>	<b>Camp 48</b>	<b>Punct sau zona de livrare</b>	<b>10YRO-TEL-----P</b>	<b>Pentru Romania codul &lt;eic&gt; al Transelectrica: 10YRO-TEL-----P</b>
18.	Camp 49	Data de inceput a livrării	10 caractere, format ISO 8601, aaaa-ll-zz	aaaa-anul; ll – luna; zz-ziua
19.	Camp 50	Data de sfarsit a livrării	10 caractere, format ISO 8601, aaaa-ll-zz	aaaa-anul; ll – luna; zz-ziua
20.	Camp 54	Ora de start a livrării	Ex: 00:00	ISO 8601; <u>TIMP LOCAL (EET)</u> (zona de livrare); format: HH:MM
21.	Camp 54	Ora de sfarsit a livrării	Ex: 24:00	ISO 8601; <u>TIMP LOCAL (EET)</u> (zona de livrare); format: HH:MM
22.	Camp 58	Tip actiune	1 caracter	Valori acceptate pentru evenimentele ciclului de viata: M=Modify; E=Error; C=Cancel;
23.	Camp 43	Data rezilierii	10 caractere, format ISO 8601, aaaa-ll-zz	aaaa-anul; ll – luna; zz-ziua Acest camp se completeaza doar in situatia in care se raporteaza rezilierea contractului.
24.	Camp 52	Tip profil livrare	Sir, 2 caractere	Valori acceptate: BL=Base load; PL=Peak load; OP=Off-Peak load; BH=Hour/Block Hours; SH =Shaped; GD=Gas Day; OT=Other
25.	Camp 53	Zilele de livrare	Sir	Valori acceptate: MO=Monday; TU=Tuesday; WE=Wednesday; TH=Thursday; FR=Friday; SA=Saturday; SU=Sunday; XB=Excluding bank holidays; IB; WD=Week days; WN=Weekend Exemple: MO; orice combinatie cum ar fi: MotoFR; WN
26.	Camp 54	Ora de start a livrării	Ex: 00:00	ISO 8601; <u>TIMP LOCAL (EET)</u> (zona de livrare); format: HH:MM
27.	Camp 54	Ora de sfarsit a livrării	Ex: 07:00	ISO 8601; <u>TIMP LOCAL (EET)</u> (zona de livrare); format: HH:MM

Explicatii:

- Pentru profil de livrare de tip banda este suficienta completarea pana la linia 24 inclusiv.
- Profilele de livrare diferite de banda se definesc prin utilizarea liniilor 25, 26 si 27.
- Pot fi utilizate mai multe linii 25, in cazul unor profile de livrare diferite de la zi la zi sau pe grupe de zile.
- In cazul utilizarii liniei 25 (profil de livrare diferit de banda) este obligatorie utilizarea cel putin a unei perechi de linii 26 si 27.
- Liniile 26 si 27 se repeta la fiecare linie 25.

#### **Modalitatea de comunicare – cerinte si precizari**

1. Datele relevante vor fi comunicate sub forma unui fisier csv. Acesta trebuie sa aiba numele sub forma **LCE\_CODACERPARTICIPANT\_AAAALLZZ\_NUMARFISIER.csv** pentru raportarea evenimentelor ciclului de viata al contractelor standard  
Numarul fisierului are rolul de a identifica fisierul in cazul trimiterii mai multor fisiere intr-o zi.
2. Pentru generarea fisierului csv trebuie sa utilizati "Macheta Formular 3a.xls" ce v-a fost transmisa prin email.
3. Dupa completare, salvati fisierul in format csv cu numele conform cerintei 1.
4. Fisierul astfel completat trebuie incarcat in directorul "Upload" care poate fi accesat in sistemul de raportare (<https://reporting.opcom.ro>).
5. Fisierele incarcate in directorul "Upload" pana la ora 16:00 in zilele lucratoare vor fi raportate în aceeași zi.
6. Fisierele incarcate in directorul "Upload" dupa ora 16:00 in zilele lucratoare vor fi raportate în urmatoarea zi lucratoare.